



## วิธีการเซตคีย์บอร์ดภาษาไทยสำหรับ Windows XP



1. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือกไปที่ Settings จากนั้นเลือกที่ Control panel



2. ในหน้าต่าง Control panel ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Regional and Language Options





**VERSATILE ELECTRONIC CO.,LTD.**

**21/11-12 Sukhumvit Soi. 93 ,Sukhumvit Road ,Bangchak ,Prakanong ,Bangkok 10260**

**Tel. 02-740-3975 - 6 ,Fax. 02-740-3977**

3. ที่แท็บ Languages ในกล่องข้อความ Regional and Language Options ให้ตรวจสอบว่ามีการเช็คเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai) หรือไม่ ถ้าไม่มีให้เช็คเครื่องหมายถูกเพื่อบอกให้ Windows ติดตั้ง font สำหรับภาษาไทย แล้วคลิกปุ่ม Apply ถ้ามีการเช็คเครื่องหมายถูกอยู่แล้วให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4



4. ที่แท็บ Regional Options ในกล่องข้อความ Regional and Language Options ตรงส่วนของ Standards and formats ให้เลือกคลิกปุ่มลูกศรแสดงรายการแล้วเลือก Thai จากนั้นในส่วนของ Location ให้คลิกเลือกเป็น Thailand ตามรูป






**VERSATILE ELECTRONIC CO.,LTD.**

**21/11-12 Sukhumvit Soi. 93 ,Sukhumvit Road ,Bangchak ,Prakanong ,Bangkok 10260**

**Tel. 02-740-3975 - 6 ,Fax. 02-740-3977**

5. ที่แท็บ Advanced ในกล่องข้อความ Regional and Language Options ให้เลือก Thai ในส่วนของ Language for non-Unicode programs



6. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อออกจากการติดตั้งและเลือกภาษา



7. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 6 แล้วท่านจะสามารถใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ตัวอักษรไทยได้แล้ว หากว่าท่านยังไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนปุ่มสลับภาษาไทย-อังกฤษ (Th-En) ให้ทำขั้นตอนที่ 1 - 3 เพื่อเรียกแท็บ Languages ในกล่องข้อความ Regional and Language Options ขึ้นมา หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Details.. (ดูรูปในขั้นตอนที่ 3) จะปรากฏกล่องข้อความของ Text Services and Input Languages ขึ้นมา






**VERSATILE ELECTRONIC CO.,LTD.**

**21/11-12 Sukhumvit Soi. 93 ,Sukhumvit Road ,Bangchak ,Prakanong ,Bangkok 10260**

**Tel. 02-740-3975 - 6 ,Fax. 02-740-3977**

8. ในส่วนล่างจะแสดงภาษาที่ท่านสามารถพิมพ์ได้ขณะนี้ หากไม่พบ [TH] Thai... ตามรูปในขั้นตอนที่ 7 ให้คลิกที่ปุ่ม Add... จะปรากฏกล่องข้อความ Add Input Language ขึ้นมา ในส่วนของ Input language: (ช่องบน) ให้คลิกเลือก Thai และ ในส่วนของ Keyboard layout/IME: ให้คลิกเลือก Thai Kedmanee (non-ShiftLock) ตามรูปซ้ายและขวาตามลำดับ



9. หากท่านต้องการเปลี่ยนปุ่มสลับภาษา จากรูปประกอบในขั้นตอนที่ 7 ให้คลิกที่ปุ่ม Key Settings... จะปรากฏกล่องข้อความ Advanced Key Settings ขึ้นมาตามรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Change Key Sequence...






**VERSATILE ELECTRONIC CO.,LTD.**

**21/11-12 Sukhumvit Soi. 93 ,Sukhumvit Road ,Bangchak ,Prakanong ,Bangkok 10260**

**Tel. 02-740-3975 - 6 ,Fax. 02-740-3977**

10. ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อะไรบ้าง โดยตัวเลือกบนคือการเปลี่ยนภาษาพิมพ์พร้อมวิธีเปลี่ยน และตัวเลือกล่างคือการเปลี่ยนการวางตัวอักษรบนคีย์บอร์ด หากท่านต้องการใช้ปุ่ม ~ ที่อยู่ได้ปุ่ม Esc เป็นตัวสลับภาษาเหมือนครั้งใช้ Windows 3.11 ให้เลือกที่ตัวเลือก Grave Accent ทางขวามือตามรูป แล้วกดปุ่ม OK ยืนยันทุกกล่องข้อความเป็นอันเสร็จสิ้นการปรับตั้ง



#### **หมายเหตุ**

หากว่าท่านใช้ภาษาไทยบ่อยมากๆและอยากให้ภาษาไทยมาพร้อมกับการทำงานของวินโดวส์หลังบูทเสร็จ จากรูปในขั้นตอนที่ 7 ท่านสามารถเปลี่ยน Default input language ให้เป็นภาษาไทยด้วยการเลือกที่ Thai - Thai Kedmanee ได้อีกด้วย